

PitSTOCK

PitDisplay 操作マニュアル




Ver 1.1

目次

1. PitDisplayについて	3
1.1. Android機器の動作環境	3
1.2. 使用前の準備について	3
2. アプリ起動	4
3. メイン画面	5
3.1. 「広告」非表示時	5
3.2. 「広告」表示時	6
4. 会計情報の表示	7
4.1. 商品スキャン時	7
4.2. 清算時	7
5. 広告の表示	8
5.1. スライドショー	8
5.1.1. 表示する画像を指定する	8
5.1.2. スライドの表示間隔を設定する	10
5.1.3. 画像の表示縦横比を設定する	11
6. アプリ設定画面	12
6.1. 共通設定	13
6.2. 会計表示	13
6.3. 広告表示	14
6.3.1. 広告の詳細設定	14
7. 注意事項	15

1. PitDisplayについて

PitDisplay（ピットディスプレイ）は、PitTerminalのPosレジ機能「商品スキャン」「清算」の情報を表示するAndroidアプリです。



1.1. Android機器の動作環境

本アプリはAndroid機器上で動作するアプリです。アプリを実行するために必要な環境は以下の通りです。

項目	対象	備考
OS	推奨バージョン：Android 2.3.4 以上 必要バージョン：Android 2.1 以上	
対応解像度	XGA(1024 x 600)以上	
必要デバイス	無線LANクライアント	
その他	Google Play 対応機種である事	

1.2. 使用前の準備について

本アプリ使用にあたってAndroid機器に対する設定が必要です。

詳細については、

「PitSTOCKファーストステップガイド_V1.0」の「4.4 Androidタブレット設定」をご覧ください。

2. アプリ起動

Android機器で「PitDisplay」のアイコンをタップするとPitDisplayが起動します。ホーム画面にショートカットを作成しておくことで、起動がしやすくなります。



3. メイン画面

PitDisplayを起動するとメイン画面が表示されます。メイン画面には「会計情報」が表示されます。アプリ設定を変更する事により、「広告」も表示する事ができます。

※ アプリ設定については「6. アプリ設定画面」の章をご覧ください。

3.1. 「広告」非表示時

広告は表示されず、会計情報のみが表示されます。初回起動時はこの状態です。広告を表示したい場合は、アプリ設定画面で「広告表示」を有効にしてください。



商品のスキャン情報及び清算情報を表示します。
※広告非表示の分、会計表示が広くなります。

3.2. 「広告」表示時

広告表示が有効な場合は、広告と会計情報が表示されます。



広告を表示します。
現在は「スライドショー」が
お使いいただけます。

商品のスキャン情報及び清算情報を表示します。
※広告表示分、会計表示が狭くなります。

4. 会計情報の表示

PitTerminalの「Posレジ」機能において、「商品スキャン」及び「清算」操作を行うと以下の内容が表示されます。

4.1. 商品スキャン時

PitTerminalの「Posレジ」機能にて商品のスキャンすると、スキャンした商品の「商品名」「金額」「合計金額」が表示されます。



4.2. 清算時

PitTerminalの「Posレジ」機能において清算の操作を行うと、清算された商品の「合計金額」と清算時の「お預り金額」「お釣り」が表示されます。



5. 広告の表示

アプリ設定画面にて広告表示を有効にすると広告が表示できるようになります。広告の表示スタイルとしては「スライドショー」が選択できます。

※アプリ設定画面については「6. アプリ設定画面」をご覧ください。

5.1. スライドショー

アプリ設定画面にて指定されたフォルダに保存されている画像を、ファイル名順（昇順）に表示するスタイルです。スライドショーを使用するには以下の設定が必要になります。

5.1.1. 画像が保存されているフォルダを指定する

- ① スライドショーに表示する画像を用意し、本アプリがインストールされているAndroid機器内の任意のフォルダに用意した画像を保存します。

※ スライドショーに表示できる画像の形式は「jpg」「bmp」「png」です。

また、サイズの大きい画像は表示までに時間がかかります。




- ② アプリ設定画面で「広告の詳細設定」の「スライド表示画像が存在するフォルダ」に、用意した画像が保存されているフォルダを設定します。



5.1.2. スライドの表示間隔を設定する


アプリ設定画面にて「広告詳細設定」の「次スライドまでの表示までの時間（秒）」に、画像の表示間隔を設定します。1 ～ 60秒で設定してください。




5.1.3. 画像の表示縦横比を設定する

アプリ設定画面にて「広告詳細設定」の「スライド画像の縦横比の維持」に対し、縦横比を維持する場合はチェックを入れ、維持しない場合（表示領域一杯に引伸ばし表示）は、チェックを外してください。

[「スライド画像の縦横比の維持」にチェックがある場合]




[「スライド画像の縦横比の維持」にチェックがない場合]




6. アプリ設定画面

メイン画面で設定ボタンをタップし、表示されたメニュー内の設定メニューをタップするとアプリ設定画面が表示されます。



6.1. 共通設定

PitDisplayの会計及び広告共通の設定を行います。



設定項目	説明	設定できる内容
表示レイアウト	会計情報及び広告の表示レイアウトを指定します。	デフォルト：広告、会計情報の順で横並びに表示されます。 ※今後追加予定です。
フレームのスタイル	会計情報及び広告を囲むフレームを指定します。	デフォルト：フレームを表示しません。 ※今後追加予定です。

6.2. 会計表示


会計情報の表示設定を行います。



設定項目	説明	設定できる内容
会計表示のスタイル	会計情報の表示スタイルを選択します。	デフォルト：基本的な表示スタイルです。 ※今後追加予定です。
会計表示が消えるまでの時間(秒)	会計情報の表示が更新されてから更新された会計情報が消えるまでの時間を秒で指定します。	30～600
会計の詳細設定	会計表示のスタイルに合わせた詳細の設定を行います。	現在は設定できません。

6.3. 広告表示

広告の表示設定を行います。



設定項目	説明	設定内容
広告のスタイル	広告の表示スタイルを選択します。	スライドショー： 指定された画像をスライドショーで表示します ※今後追加予定です。
広告の詳細設定	広告のスタイルに合わせた詳細の設定を行います。	「6.3.1 広告の詳細設定」を参照してください。

6.3.1. 広告の詳細設定

広告のスタイルで選択した表示スタイルの詳細設定を行います。現在はスライドショーの設定が可能です。



設定項目	説明	設定できる内容
スライド表示画像が存在するフォルダ	スライドショーに表示する画像が保存されているフォルダを設定します。	フォルダが指定可能です。デフォルトは最上位のフォルダ (/) です。 ※フォルダが存在しなかったり、指定フォルダに画像がない場合は広告に何も表示されません。
次スライドの表示までの時間 (秒)	画像の表示間隔を秒で指定します。	1 ~ 60
スライドの表示順序	画像の表示順番の決定方法を設定します。	ファイル名で昇順：ファイル名が
表示画像の縦横比を維持	画像の縦横比を表示する際に維持するかどうかを設定します。	チェックあり：縦横比を維持して表示します チェックなし：表示領域いっぱいに表示します

7. 注意事項

- ① 本アプリが更新した際には、**Google Play** から更新通知がありますので、通知がありましたら早めのアップデートをお願いします。
- ② 複数の**PitTerminal**を使用しての会計表示については、保障されておられません。あらかじめご了承ください。
- ③ 長時間連続して使用する場合は、**Android**機器を充電しながら使用することをお勧めします。